

Windows10 メールアプリ

以下の情報をあらかじめお手元にご用意ください。


これらはご加入時に画面に表示されたほか、弊社よりお送りした登録確認通知書にも記載されています。説明文中で**緑色**の文字で表示されるこれらの情報は、ご自分のものに適宜読み替えてください。

項目	設定
メールパスワード	
メールアドレス	***@***.att.ne.jp

本マニュアルでは「Ver16005」を元にご案内しています。



※メールソフトの設定変更を実施いただく場合は、Step8 からご覧ください。

Step1. スタートメニューから「Windows10 メールアプリ」を起動します。



Step2. セットアップウィザードを起動させてください。

「設定アイコン」、「アカウント管理」、「アカウントの追加」の順にクリックします。




memo

メールアプリを最初に起動いただいた場合には左図のようになります。

この場合には[Step3]へお進みください。

Step3. 「詳細設定」をクリックしてください。



Step4. 「インターネットメール」をクリックしてください。



Step5. 必要な情報を入力いただき「サインイン」をクリックしてください。

アカウントの追加 ×

インターネット メール アカウント

メール アドレス

ユーザー名

例: kevinc、kevinc@contoso.com、domain#kevinc

パスワード

アカウント名

この名前を使用してメッセージを送信

受信メール サーバー

アカウントの種類

メールの送信 (SMTP) サーバー

- 送信サーバーには、認証が必要です
- 送信メールに同じユーザー名とパスワードを使用する
- 受信メールには SSL が必要
- 送信メールには SSL が必要

✓ サインイン
✕ キャンセル


項目	設定
メールアドレス	[メールアドレス]
ユーザ名	[メールアドレス]
パスワード	[メールパスワード]
アカウント名	任意
この名前を使用してメッセージを送信	お客様の名前
受信メールサーバー	popssl.att.ne.jp
アカウントの種類	POP3
メールの送信 (SMTP)サーバー	smtpssl.att.ne.jp
送信サーバーには、認証が必要	チェックする
送信メールには同じユーザー名とパスワードを使用する	チェックする
受信メールには SSL が必要	チェックする
送信メールには SSL が必要	チェックする

Step6. 完了をクリックしてください。




Step7. 正しく設定できているか確認作業を行います。


「メール」アイコンをクリックして、設定したアカウントを選択します。



Step8. 「設定アイコン」、「アカウント管理」の順にクリックします。



【例1】




memo


図のようなエラーが発生する場合には、設定が誤っている可能性がございますので、改めて設定を見直してください。

修正方法は **Step8 以降** でご案内いたします。


【例2】



Step9. 状態にあわせた操作をしてください。



図の状態の場合には
左クリックをしてください。



図の状態の場合にはアカウント
を右クリックして、「設定の変
更」を選んでください。

Step10. 設定を確認して、「コンテンツを同期するためのオプションです。」をクリックしてください。

アカウントの設定

SpinNet_Mailbox アカウントの設定

✉ xxx99999@xxx.att.ne.jp

ユーザー名
xxx99999@xxx.att.ne.jp

パスワード
●●●●●●●●●●●●●●●●

アカウント名
SpinNet_Mailbox

メールボックスの同期設定を変更
コンテンツを同期するためのオプションです。

アカウントの削除
このアカウントをデバイスから削除します。

保存 キャンセル

メールアドレスが正しいかご確認ください。

メールパスワードが正しいかご確認ください。

任意の名前を付けてください。

クリックしてください。

Step11. 設定を確認して、「受信および送信メールサーバーの情報」をクリックしてください。

アカウントの設定

SpinNet_Mailbox の同期設定

新しいメールをダウンロードする頻度
使用状況に応じて

1日に大量のメールを受け取っている場合でも、数日に一度しかアカウントをチェックしない場合でも、状況に応じて同期設定を変更して、データ通信とバッテリーを節約します。

現在の同期間隔: 2時間ごと

常にメッセージ全体とインターネット画像をダウンロードする

ダウンロードするメールの期間
過去3か月間

この名前を使用してメッセージを送信
SpinNet_Support

同期オプション
メール
 オン

メールボックスの詳細設定
受信および送信メールサーバーの情報

完了 キャンセル

メールサーバ上のメッセージをダウンロードいただく期間をお選びください。

過去7日間 屋外での利用が多い場合には短い期間を、ご自宅等の場合は長い期間をお選びください。

過去2週間

過去1か月間

過去3か月間

すべて

お名前をご入力ください。

クリックしてください。

Step12. 設定を確認して、「完了」をクリックしてください。

アカウントの設定

SpinNet_Mailbox の同期設定

新しいメールをダウンロードする頻度

使用状況に応じて

1日に大量のメールを受け取っている場合でも、数日に一度しかアカウントをチェックしない場合でも、状況に応じて同期設定を変更して、データ通信量とバッテリーを節約します。

現在の同期間隔: 2時間ごと

常にメッセージ全体とインターネット画像をダウンロードする

ダウンロードするメールの期間

過去3か月間

この名前を使用してメッセージを送信

SpinNet_Support

同期オプション

メール

オン

受信メールサーバー

popssl.att.ne.jp:995:1

送信 (SMTP) メールサーバー

smtppsll.att.ne.jp:465:1

送信サーバーは認証が必要

メールを送信に同じユーザー名とパスワードを使う

受信メールに SSL を使う

送信メールに SSL を使う

完了 キャンセル

項目	設定
同期オプション	オン
受信メールサーバー	popssl.att.ne.jp:995:1
送信 (SMTP) メールサーバー	smtppsll.att.ne.jp:465:1
送信サーバーは認証が必要	チェックする
メールの送信に同じユーザー名とパスワードを使う	チェックする
受信メールに SSL が必要	チェックする
送信メールに SSL が必要	チェックする

Step13. 「保存」をクリックしてウィンドウを閉じてください。

アカウントの設定 ×

SpinNet_Mailbox アカウントの設定

✉ xxx99999@xxx.att.ne.jp

ユーザー名
xxx99999@xxx.att.ne.jp

パスワード
●●●●●●●●●●●●●●●●

アカウント名
SpinNet_Mailbox

メールボックスの同期設定を変更
コンテンツを同期するためのオプションです。

アカウントの削除
このアカウントをデバイスから削除します。

保存 キャンセル

以上で設定を完了いたします。